

谛听 D-Sensor 使用说明

Syslog 配置

Syslog配置

1. 点击系统配置--Syslog 配置, 进入配置界面

The screenshot shows the Syslog configuration page in the D-Sensor management system. The interface includes a sidebar menu on the left with the following items: 谛听 (D-Sensor), 状态综述 (Status Overview), 节点状态 (Node Status), 事件分析 (Event Analysis), 日志管理 (Log Management), 系统配置 (System Configuration), Agent 配置 (Agent Configuration), 节点配置 (Node Configuration), 伪装信息 (Disguise Information), Syslog 配置 (Syslog Configuration), 告警配置 (Alert Configuration), and 许可证信息 (License Information). The '系统配置' and 'Syslog 配置' items are highlighted with red boxes. The main content area shows the Syslog configuration table with the following data:

服务器地址	服务器端口
192.168.12.139	514

Below the table, there is a link to '+ 添加 syslog 服务器' (Add Syslog Server). The footer of the page reads 'D-Sensor© Chaitin Tech.' and the top right corner displays the user information: '您好, 系统管理员, 今天是 2017 年 09 月 14 日'.

Syslog配置

2. 点击添加 syslog 服务器

谛听

系统配置 / Syslog 配置

您好, 系统管理员, 今天是 2017 年 09 月 14 日

服务器地址	服务器端口
192.168.12.139	514

+ 添加 syslog 服务器

D-Sensor© Chaitin Tech.

Syslog配置

3.填写服务器IP及对应的接收端口号，点击添加。

The screenshot displays the Syslog configuration interface. A modal window titled "添加 syslog 配置" (Add Syslog Configuration) is open, allowing the user to add a new syslog server. The modal contains two input fields: "服务器地址" (Server Address) with the value "192.168.12.145" and "服务器端口" (Server Port) with the value "514". A blue "添加" (Add) button is located at the bottom of the modal. The background shows the main configuration page with a sidebar on the left containing navigation options like "状态综述", "节点状态", "事件分析", "日志管理", "系统配置", "Agent 配置", "节点配置", "伪装信息", and "Syslog 配置". The main content area shows a table with one entry for "192.168.12.139" and a "+ 添加 syslog 服务" (Add Syslog Service) button. The top right of the page displays the user's name "您好, 系统管理员" and the date "今天是 2017 年 09 月 14 日".

Syslog配置

4.弹出添加成功提示,并在服务器列表中显示。



The screenshot shows the Syslog configuration page in the Chaitin system. A green success message '添加配置项成功' (Add configuration item successful) is displayed at the top. Below it, a table lists the configured Syslog servers. The second row, with IP address 192.168.12.145 and port 514, is highlighted with a red border. The interface includes a sidebar with navigation options and a footer with the text 'D-Sensor© Chaitin Tech.'.

系统配置 / Syslog 配置

添加配置项成功

您好, 系统管理员, 今天是 2017 年 09 月 14 日

服务器地址	服务器端口	
192.168.12.139	514	
192.168.12.145	514	

+ 添加 syslog 服务器

D-Sensor© Chaitin Tech.

谢谢使用

若想体验更多安全产品和安全服务, 请联系长亭客服

长亭客服热线: 4000-327-707

长亭科技7×24小时为您的安全保驾护航